

[CVS](#)

CVS en linux

Instalación

Lo instalamos desde los repositorios. También tendremos que instalar el demonio xinetd que no viene por defecto en Centos 5. Ya que lo utilizaremos.

```
yum install cvs
yum install xinetd
```

Configuración

General

Usaremos el método de acceso pserver. Que es un protocolo propio de CVS para la gestión de los repositorios.

Lo primero que tenemos que hacer es crear un usuario y un grupo para el CVS. Ya que CVS no permite que root haga modificaciones en los repositorios.

```
groupadd cvs -g 500
useradd CVSWRITER -g 500
```

Creamos los repositorios que vayamos a utilizar. En este caso no los creamos desde cero, si no que copiamos los que ya existían en servidor Windows.

```
mkdir -p /var/grecasadata/cvs
```



Hay que repetir este paso tantas veces como repositorios distintos tengamos.

```
export CVSR00T=/var/grecasadata/cvs/<nombrereposito>
cvs init
```

Pserver

Configuramos el servicio pserver. Puede llamarse cvs o cvspserver.

```
vim /etc/xinetd.d/cvs
```

Lo dejamos de esta forma. Hay que tener en cuenta que hay que agregar un alineado “--allow-root=/var/grecasadata/cvs/<nombre repositorio>” por cada repositorio que tengamos. Si no no podremos acceder.

```
# default: off
# description: The CVS service can record the history of your source \
#              files. CVS stores all the versions of a file in a single \
#              file in a clever way that only stores the differences \
#              between versions.
service cvspserver
{
    disable                = no
    port                   = 2401
    socket_type            = stream
    protocol               = tcp
    wait                   = no
    user                   = CVSWRITER
    passenv                = PATH
    server                 = /usr/bin/cvs
#    env                   = HOME=/var/grecasadata/cvs
    server_args            = -f --allow-
root=/var/grecasadata/cvs/cvsprueba --allow-
root=/var/grecasadata/cvs/cvsrepo --allow-root=/var/grecasadata/cvs/cvstemp
--allow-root=/var/grecasadata/cvs/cvsejecutivapre --allow-
root=/var/grecasadata/cvs/cvsejecutivaexp --allow-
root=/var/grecasadata/cvs/cvsejecutivades --allow-
root=/var/grecasadata/cvs/cvsejecutiva pserver
#    bind                  = 127.0.0.1
}
```

Iniciamos el servicio

```
service xinetd restart
```

Acceso

Una vez tengamos los repositorios copiados dentro de “/var/grecasadata/cvs”. Tenemos que modificar los archivos passwd que esta dentro de la carpeta CVSR00T dentro de cada repositorio.

El Archivo passwd

Lo dejamos con la siguiente sintaxis: “usuario1:passCifrada:usuarioLocal”. Donde usuario1 es el nombre del usuario remoto, passCifrada la contraseña del usuario previamente cifrada y usuarioLocal es el usuario dueño de la carpeta /var/grecasadata/cvs y que pertenece al grupo cvs. En este caso es CVSWRITER.

Ejemplo:

```
usuario1:$1$4lZbpW/X$MIkTbTVxGUmKK0IKqN8Y1.:CVSWRITER
```

Si lo que deseas es añadir un usuario nuevo

```
cd /var/grecasadata/cvs/<nombre reposito>/CVSROOT
htpasswd passwd <nombre usuario>
vim passwd
```

y añadimos a la nueva línea (del archivo **passwd**, con el **vim**) el nombre del usuario local siguiendo la sintaxis “usuario1:passCifrada:usuarioLocal”.



Para poder usar **htpasswd** hay que tener instalado apache.

Permisos

Toda la carpeta cvs debe pertenecer a CVSWRITER y al grupo cvs. Además solo debe tener todos los permisos el usuario CVSWRITER, los demás del grupo solo lectura y ejecución. El resto ninguno. Además de añadir el SGID para que los directorios nuevos hereden el grupo.

```
chown -R CVSWRITER:cvs /var/grecasadata/cvs
chmod -R 750 /var/grecasadata/cvs
chmod +s /var/grecasadata/cvs
```

Tipos de usuarios

Todos los usuarios remotos por defecto usaran los permisos que tenga CVSWRITER, es decir todos los permisos. Si queremos que los usuarios remotos se diferencien entre escritores y lectores debemos crear dos archivos dentro de CVSROOT

```
touch readers
touch writers
```

y poner dentro de cada archivo el nombre del usuario que queremos que lea o lea y escriba. Uno por línea.

```
usuario1
usuario2
...
```

Migracion CVSNT a CVS

CVSNT usa "koptb" para especificar que el archivo es binario, mientras que CVS usa "expand @b@"; Así que si usamos un repositorio de CVSNT en un servidor CVS todos los archivos aparecerá como ASCII. Para evitar esto ejecutamos el siguiente script en la carpeta donde estén los repositorios.

```
find . -not -name "*.v.bak" -exec grep -q "kopt.*b" \{\} \; -not -exec grep
-q "expand.*@b@" \{\} \; -print0 | xargs -0 -i sh -c "echo conv {};cp
\{\}\ \{\}.bak\";cat \{\}.bak\ | sed 2a\ "expand @b@\;" > \{\}\"
```

Para cada archivo modificado creara uno con el mismo nombre mas la extensión .bak.

Links

- http://www.chuidiang.com/chuwiki/index.php?title=Sesi%C3%B3n_con_CVS
- <http://firefang.net/english/convertng-cvsnr-repository-format-to-cvs-repository-format>

From:
<http://wiki.intrusos.info/> - **LCWIKI**

Permanent link:
<http://wiki.intrusos.info/doku.php?id=aplicaciones:cvns>

Last update: **182023/01/ 13:10**

