

[windows,, kms,, ampliar,, periodo,, tiempo,, reactivar,, prueba,, extender](#)

## Ampliar el tiempo de prueba de una Versión de Evaluación de Windows

Si estamos usando una imagen de evaluación de un Sistema operativo Microsoft y se nos ha acabado el periodo de prueba, podemos ampliarlo ejecutando en una consola cmd

```
slmgr.vbs /rearm
```

y posteriormente reiniciamos el equipo.

Si queremos información genérica sobre la licencia de un equipo

```
slmgr.vbs /dli
```

y si queremos información más detallada

```
slmgr.vbs /dlv
```

Para quitar la clave de producto actual

```
slmgr.vbs /upk
```

Para añadir una clave de producto

```
slmgr.vbs /ipk xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx
```

## Pasar una versión de evaluación a completa

Lo primero es averiguar que versión es la que estamos usando con

```
DISM /online /Get-CurrentEdition
```

Para saber a que versiones podemos pasar ejecutamos

```
DISM /online /Get-TargetEditions
```



Las versiones Server Core or Nano Server no se pueden convertir con este método y tampoco podemos hacerlo en un equipo con el rol de controlador de dominio.

El comando necesario para cambiar la versión de prueba a una completa

```
dism /online /set-edition:ServerStandard /productkey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-
```

XXXXX-XXXXX /accepteula



Con Windows Server 2016 y 2019 he tenido problemas para que me aceptara las licencias MAK originales, por ello he tenido que usar las licencias KMS genéricas para poder convertirlos

| Versión                                | Licencia                      |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| Windows Server 2012 R2 Server Standard | D2N9P-3P6X9-2R39C-7RTCD-MDVJX |
| Windows Server 2012 R2 Essentials      | KNC87-3J2TX-XB4WP-VCPJV-M4FWM |
| Windows Server 2012 R2 Datacenter      | W3GGN-FT8W3-Y4M27-J84CP-Q3VJ9 |
| Windows Server 2012 Datacenter         | 48HP8-DN98B-MYWDG-T2DCC-8W83P |
| Windows Server 2016 Datacenter         | CB7KF-BWN84-R7R2Y-793K2-8XDDG |
| Windows Server 2016 Standard           | WC2BQ-8NRM3-FDDYY-2BFGV-KHKQY |
| Windows Server 2016 Essentials         | JCKRF-N37P4-C2D82-9YXRT-4M63B |
| Windows Server 2019 Datacenter         | WMDGN-G9PQG-XVVXX-R3X43-63DFG |
| Windows Server 2019 Standard           | N69G4-B89J2-4G8F4-WWYCC-J464C |
| Windows Server 2019 Essentials         | WVDHN-86M7X-466P6-VHXV7-YY726 |
| Windows 10 Enterprise LTSC 2019        | M7XTQ-FN8P6-TTKYV-9D4CC-J462D |
| Windows 10 Enterprise N LTSC 2019      | 92NFX-8DJQP-P6BBQ-THF9C-7CG2H |

Para instalar la llave KMS

```
slmgr /ipk xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx
```

Para especificar un servidor KMS específico

```
slmgr /skms miservidor-kms-ws2019.local:1688
```

Para activar el SO contra el servidor KMS

```
slmgr /ato
```

Para comprobar el estado de activación

```
slmgr /dlv
```

## Referencias

- <https://www.sysadmit.com/2016/11/windows-extender-periodo-de-prueba.html>
- <http://woshub.com/how-to-upgrade-windows-server-2016-evaluation-to-full-version/>
- <https://peterchirinos.wordpress.com/2014/06/13/windows-server-2012r2-evaluacion-convertir-y-actividad-a-licencia-completa/>
- [https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2012-r2-and-2012/jj612867\(v=ws.11\)](https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2012-r2-and-2012/jj612867(v=ws.11))

From:

<http://wiki.intrusos.info/> - **LCWIKI**

Permanent link:

<http://wiki.intrusos.info/windows:evaluacion>

Last update: **2023/01/18 13:11**

