

## Pasos después de instalar el sistema

### Si no tienes conexión

Por defecto en Centos 6 el adaptador eth0 no está activo, para activarlo hay que editar el fichero `/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0` y cambiar las siguientes líneas: Por DHCP

```
ONBOOT="yes"  
BOOTPROTO="dhcp"
```

o bien podemos poner la ip fija

```
ONBOOT=yes  
IPADDR=192.168.1.100  
NETMASK=255.255.255.0  
GATEWAY=192.168.1.1  
DNS1=208.67.222.222  
DNS2=208.67.220.220
```

### Si usas un proxy

Añadir la siguiente línea al fichero `/etc/yum.conf`

```
proxy=http://ip_proxy:puerto
```

### Añadir el repositorio Centos Continuous Release (CR)

Debido a que este repositorio contiene las actualizaciones que corrigen problemas de seguridad y de corrección de errores, es muy recomendable instalarlo en los servidores con Centos.

Para instalar el repositorio

```
yum install centos-release-cr
```

### Instalar los siguientes paquetes

- `setuptools`: herramienta general de configuración de CentOS.
- `system-config-network-tui`: utilidades para la configuración de la red.
- `system-config-services`: utilidades para la configuración de la seguridad del sistema.
- `policycoreutils-python`: utilidades para administrar SELinux.
- `ntp`: cliente para network time protocol
- `wget`: Para descargar archivos desde consola

## Poner en hora

Añadir al fichero /etc/ntp.conf la siguiente línea

```
server hora.roa.es
```



ponerlo el primero antes de los que aparecen como server  
0.centos.pool.ntp.org</code>

## Referencias

[http://www.lazos.cl/wiki/Instalaci%C3%B3n\\_b%C3%A1sica\\_de\\_CentOS\\_6](http://www.lazos.cl/wiki/Instalaci%C3%B3n_b%C3%A1sica_de_CentOS_6)

From:

<http://wiki.intrusos.info/> - LCWIKI

Permanent link:

[http://wiki.intrusos.info/doku.php?id=linux:centos:intalacion\\_centos6&rev=1330424766](http://wiki.intrusos.info/doku.php?id=linux:centos:intalacion_centos6&rev=1330424766)

Last update: **2023/01/18 14:17**

