

[SQL, Server](#)

SQL Server

Consideraciones de Seguridad

- [http://technet.microsoft.com/es-es/library/ms161948\(v=sql.90\).aspx](http://technet.microsoft.com/es-es/library/ms161948(v=sql.90).aspx)
- [http://technet.microsoft.com/es-es/library/ms144228\(v=sql.90\).aspx](http://technet.microsoft.com/es-es/library/ms144228(v=sql.90).aspx)

Trucos

- <http://www.mssqltips.com/category.asp?catid=29>

Configurar las cuentas de inicio de los servicios

[http://technet.microsoft.com/es-es/library/ms143504\(v=sql.90\).aspx](http://technet.microsoft.com/es-es/library/ms143504(v=sql.90).aspx)

Ver la versión y el Service Pack que tenemos instalado

1. Conectarnos al servidor de SQL con el Management Studio
2. Ejecutar la siguiente sentencia

```
Select @@version
```

Reducir el registro de Transacciones

- [http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms178037\(v=sql.90\).aspx](http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms178037(v=sql.90).aspx)
- <http://microsoftsqlsecret.fullblog.com.ar/log-de-transacciones-ldf.html>

Consideraciones para la configuración “crecimiento automático” y “autoshrink” en SQL Server→
<http://support.microsoft.com/kb/315512/es>

Mover Base de Datos

Para cambiar la ubicación de una BDD y pasarla a otro disco o carpeta necesitamos realizar los siguientes pasos:

- Desde SQL Server Management Studio buscamos en el Explorador de Objetos la base de datos que queremos mover. Seleccionamos la base de datos, y con el botón secundario

seleccionamos **Tareas / Separar**.

- Aceptamos los valores por defecto
- Una vez desvinculada la BDD del servidor de SQL podemos desde el explorador de archivos

moverla a otro disco.

<note>Hay que mover todos los archivos de la BDD .mdf, .ldf, .ndf, archivos de texto, etc

From:

<http://wiki.intrusos.info/> - **LCWIKI**

Permanent link:

<http://wiki.intrusos.info/doku.php?id=sql:sqlserver&rev=1419324886>

Last update: **2023/01/18 13:58**

