## Acceso remoto a nuestro Equipo


Una de las cosas que podemos hacer con UDS es configurarlo para acceder remotamente a equipo físicos de nuestra oficina. Por supuesto el equipo deberá de estar encendido y tener habilitada la opción de conectarse por escritorio remoto.


Los pasos a seguir serían:

- 1. Creamos un nuevo servicio del tipo Static IP machine provider
- 2. Le asignamos un nombre y guardamos
- 3. Seleccionamos el servicio que acabamos de crear y en la pestaña inferior llamada Servicios → pinchamos el botón Nuevo
- 4. Seleccionamos Estática, IP Simple
- 5. Rellenamos los campos. En dirección ip podemos poner el nombre DNS del equipo.
- 6. Vamos a la opción Pools de servicios y pinchamos en el botón nuevo
- 7. Rellenamos los campos y en la casilla servicio base seleccionamos el equipo que creamos anteriormente y guardamos
  - 1. Volvemos a seleccionar el pool de servicio que acabamos de crear:
  - 2. vamos a la pestaña Grupos → Botón Nuevo
  - 3. Seleccionamos el autenticador y el grupo que tendrá acceso (tendrán que haber sido previamente creados )
  - 4. Pestaña Transportes → Botón nuevo
  - 5. Seleccionamos el transporte

## Paso 1

Creación del Servicio del tipo Static IP Machine Provider








Podemos poner la ip o si tenemos el DNS en nuestra red, el nombre dns completo del equipo

http://wiki.intrusos.info/ Printed on 2025/04/18 06:00



 $up \alpha a te: \\ 2023/01/18 \text{ virtualizacion: vdi:uds: accesoremoto http://wiki.intrusos.info/doku.php?id=virtualizacion: vdi:uds: accesoremoto \& rev=1593590380 \text{ virtualizacion: vdi:uds: accesoremoto } \\ \text{virtualizacion: vdi:uds: accesoremo$ 



http://wiki.intrusos.info/ - LCWIKI

Permanent link:

http://wiki.intrusos.info/doku.php?id=virtualizacion:vdi:uds:accesoremoto&rev=1593590380

Last update: 2023/01/18 14:40



Printed on 2025/04/18 06:00 http://wiki.intrusos.info/