

Acceso remoto a nuestro Equipo


Una de las cosas que podemos hacer con UDS es configurarlo para acceder remotamente a equipo físicos de nuestra oficina. Por supuesto el equipo deberá de estar encendido y tener habilitada la opción de conectarse por escritorio remoto.

Los pasos a seguir serían:

1. Creamos un nuevo servicio del tipo Static IP machine provider
2. Le asignamos un nombre y guardamos
3. Seleccionamos el servicio que acabamos de crear y en la pestaña inferior llamada Servicios → pinchamos el botón Nuevo
4. Seleccionamos Estática, IP Simple
5. Rellenamos los campos . En dirección ip podemos poner el nombre DNS del equipo.
6. Vamos a la opción Pools de servicios y pinchamos en el botón nuevo
7. Rellenamos los campos y en la casilla servicio base seleccionamos el equipo que creamos anteriormente y guardamos
 1. Volvemos a seleccionar el pool de servicio que acabamos de crear:
 2. vamos a la pestaña **Grupos** → Botón **Nuevo**
 3. Seleccionamos el autenticador y el grupo que tendrá acceso (tendrán que haber sido previamente creados)
 4. Pestaña Transportes → Botón nuevo
 5. Seleccionamos el transporte

Paso 1

Creación del Servicio del tipo **Static IP Machine Provider**



Nuevo proveedor de servicios de tipo Static IP Machines Provider

Etiquetas

Nombre

Comentarios

Registros de 1 a 6 de 6 seleccionar una fila

Resumen Servicios Uso Registros

Servicios de prueba

Nuevo	Editar	Información	Borrar	XLS	Filtro
Estática, IP Simple					
Estática, Múltiples IPs					

No hay registros. Haga clic en una fila para seleccionarla

Nuevo servicio de tipo Estática, IP Simple

Etiquetas

Nombre


Comentarios

IP de Máquina

 Podemos poner la ip o si tenemos el DNS en nuestra red, el nombre dns completo del equipo

Paso 2

Creamos un nuevo Pool de Servicios



resumen servicios asignados grupos transportes acciones programadas calendarios de acceso registros

grupos asignados

nuevo cancelar KLS Filtro

Nombre	Comentarios	Estado
Vacio		

Agregar grupo

Autenticador: Nothing selected

Grupo: Nothing selected

Cerrar Guardar

Editar service pool ordLC ✕

Principal **Avanzado** Visualización Disponibilidad

Etiquetas Medir etiqueta...

Nombre

Nombre corto

Comentarios

Servicio base

OS Manager

From: <http://wiki.intrusos.info/> - LCWIKI

Permanent link: <http://wiki.intrusos.info/doku.php?id=virtualizacion:vdi:uds:accesoremoto&rev=1593590436>

Last update: **2023/01/18 14:40**

