

Acceso remoto a nuestro Equipo


Una de las cosas que podemos hacer con UDS es configurarlo para acceder remotamente a equipo físicos de nuestra oficina. Por supuesto el equipo deberá de estar encendido y tener habilitada la opción de conectarse por escritorio remoto.

Los pasos a seguir serían:

1. Creamos un nuevo servicio del tipo Static IP machine provider
2. Le asignamos un nombre y guardamos
3. Seleccionamos el servicio que acabamos de crear y en la pestaña inferior llamada Servicios → pinchamos el botón Nuevo
4. Seleccionamos Estática, IP Simple
5. Rellenamos los campos . En dirección ip podemos poner el nombre DNS del equipo.
6. Vamos a la opción Pools de servicios y pinchamos en el botón nuevo
7. Rellenamos los campos y en la casilla servicio base seleccionamos el equipo que creamos anteriormente y guardamos
 1. Volvemos a seleccionar el pool de servicio que acabamos de crear:
 2. vamos a la pestaña **Grupos** → Botón **Nuevo**
 3. Seleccionamos el autenticador y el grupo que tendrá acceso (tendrán que haber sido previamente creados)
 4. Pestaña Transportes → Botón nuevo
 5. Seleccionamos el transporte

Paso 1

Creación del Servicio del tipo **Static IP Machine Provider**



Nuevo proveedor de servicios de tipo Static IP Machines Provider

Etiquetas

Nombre

Comentarios

Añadir etiqueta...

Nombre de este elemento

Comentarios para este elemento

Prueba

Cerrar

Guardar

Registros de 1 a 6 de 6 seleccionar una fila

Resumen Servicios Uso Registros

Servicios de prueba

Nuevo

Editar

Información

Ver

XLS

Estática, IP Simple

Estática, Múltiples IPs

Comentarios

Tipo

Pool de Servicios

Servicios de usuario

VACÍO

No hay registros. Haga clic en una fila para seleccionarlo

Nuevo servicio de tipo Estática, IP Simple

Etiquetas

Nombre

Comentarios

IP de Máquina

Añadir etiqueta...

ordenadorLC

Comentarios para este elemento

192.168.1.100

Cerrar


Guardar



Podemos poner la ip o si tenemos el DNS en nuestra red, el nombre dns completo del equipo

Paso 2

Creamos un nuevo Pool de Servicios



The screenshot shows the UDS web interface. A sidebar menu on the left contains the following items: Resumen, Servicios, Autenticadores, Os Managers, Conectividad, Calendarios, Pools de servicios (highlighted with a mouse cursor), and Herramientas. The main content area displays a table titled 'grupos asignados' with columns for Nombre, Comentarios, and Estado. The table is currently empty.

Below the table, there is a section titled 'Editar service pool' for the 'ordLC' pool. The 'Principal' tab is selected, showing fields for Nombre (ordLC), Nombre corto (ordLC), Comentarios (Comentarios para este elemento), Servicio base (Equipos TIC\ORDLC), and OS Manager (Nothing selected). Buttons for 'Cerrar' and 'Guardar' are at the bottom right.

Paso 3

Para ese pool de servicios que acabamos de crear definimos el grupo y el transporte



Agregar grupo

Autenticador Nothing selected

Grupo Nothing selected

Cerrar Guardar

From:
<http://wiki.intrusos.info/> - LCWIKI

Permanent link:
<http://wiki.intrusos.info/doku.php?id=virtualizacion:vdi:uds:accesoremoto&rev=1593590607>

Last update: **2023/01/18 14:40**

