

## Servidor KMS

Los pasos que vamos a realizar son los siguientes:

1. Permitir el tráfico por el puerto TCP 1688 en el SO del servidor y en los firewall de red
2. Instalar el rol

### Permitir tráfico

KMS utiliza el puerto TCP 1688, con lo que tendremos que permitir dicho tráfico tanto a nivel firewall de sistema operativo, como de otros firewalls que existan en la red

## Instalar el KMS en el Servidor de Windows

### Instalar el Rol



Este Rol no requiere muchos recursos, por lo que no es necesario un servidor en exclusiva , pudiendo instalarse el KMS en cualquier servidor del dominio.



Para la instalación de este rol hay que hacerlo con un usuario con permisos de administrador en el Dominio

Desde el panel de control del servidor elegimos agregar un nuevo rol

The screenshot shows the 'Administrador del servidor' (Server Manager) interface. The main window displays a wizard titled 'Configurar este servidor local' (Configure this local server) with a progress indicator showing step 2 of 5: 'Agregar roles y características' (Add roles and features). The wizard steps are: 1. Configurar este servidor local, 2. Agregar roles y características, 3. Agregar otros servidores para administrar, 4. Crear un grupo de servidores, and 5. Conectar este servidor a servicios de nube. Below the wizard, the 'GRUPOS DE SERVIDORES Y ROLES' (Server and Role Groups) section shows three installed roles: IIS, Servicios de archivos y de almacenamiento (File and Storage Services), and WSUS. Each role card displays its status (green checkmark), a list of associated features (Estado, Eventos, Servicios, Rendimiento, Resultados de BPA), and a count of 1.





 **Asistente para agregar roles y características** ✕

### ¿Desea agregar las características requeridas para Volume Activation Services?

Las siguientes herramientas son necesarias para administrar esta característica, pero no tienen que instalarse en el mismo servidor.

- ▲ Herramientas de administración remota del servidor
  - ▲ Herramientas de administración de roles
    - [Herramientas] Herramientas de activación de licencias por

Incluir herramientas de administración (si es aplicable)



## Configuración

Una vez instalado el rol el siguiente paso es configurarlo

From:

<http://wiki.intrusos.info/> - **LCWIKI**

Permanent link:

<http://wiki.intrusos.info/doku.php?id=windows:2019:kms&rev=1591776755>

Last update: **2023/01/18 14:24**

