

[windows](#), [2008](#), [espacio](#), [liberar](#)

Liberar espacio en Windows

La carpeta winsxs que se encuentra dentro de c:\windows va creciendo con cada actualización del S.O, ya que en ella se guardan todos los cambios pero si queremos restaurar o quitar una actualización.

Si queremos liberar algo de espacio tenemos que ejecutar la herramienta **liberador de espacio en disco**

Liberar espacio de la carpeta winsxs en Windows 2008

No se puede borrar la carpeta c:\windows\winsxs ni su contenido. Para liberar espacio hay que ejecutar

```
DISM /online /Cleanup-Image /SpSuperseded
```

Otra opción es activar la utilidad Cleanmgr.exe que no está activada por defecto en Windows Server 2008 R2 Para ello necesitamos copiar dos ficheros en unas carpetas específicas:

- Copiar Cleanmgr.exe a %systemroot%\System32.
- Copiar Cleanmgr.exe.mui a %systemroot%\System32\en-US.



Si tenemos el servidor en otro idioma copiar el cleanmgr.exe.mui a su carpeta correspondiente . En el caso español la carpeta es c:\windows\system32\es-Es

Los ficheros a copiar se encuentran en:



1. C:\Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-cleanmgr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_c9392808773cd7da\cleanmgr.exe
2. C:\Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-cleanmgr.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_en-us_b9cb6194b257cc63\cleanmgr.exe.mui

Ahora ya puedes ejecutar desde la consola **Cleanmgr.exe**

Referencias

- <https://support.microsoft.com/en-us/kb/2852386>
- <http://www.basics.net/2013/02/25/win-server-2008-r2-how-to-enable-the-disk-cleanup-utility/>

From:

<http://wiki.intrusos.info/> - **LCWIKI**

Permanent link:

<http://wiki.intrusos.info/doku.php?id=windows:2008:winsxs>

Last update: **182023/01/ 13:37**

