

VPN sede remota a central

Vamos a conectar mediante una conexión de ADSL o FFTH con una ip dinámica, una oficina remota a la central mediante una conexión vpn Lo primero es cambiar el router de nuestro operador por un **ONT** o bien poner el router del operador en modo **bridge**.

Al no disponer de ip fija no podemos establecer a priori la puerta de enlace origen/destino del túnel vpn, por lo que lo primero que necesitamos es configurar nuestro cortafuegos con el DDNS de forma que nos podamos conectar con él mediante un nombre dns

Para ello tenemos que ir a la GUI de nuestro firewall Network → DNS y activar la opción Fortiguard DDNS

configuramos dicha opción y en la casilla **Unique Location** ponemos un nombre que sea único y que utilizaremos para obtener la ip.

FortiGuard DDNS

Interface: ADSL (wan1)

Use Public IP Address: ☒

Server: fortiddns.com

Unique Location: mioficina

Domain not available.

Domain: mioficina.fortiddns.com (79.158.161.244)

Creamos una vpn en la oficina remota

Network → SD-WAN → En SD-WAN interface members → Create New

FortiGate 101E FWR0022

Dashboard > Security Fabric > FortiView > Network > SD-WAN

SD-WAN

Name: SD-WAN

Type: SD-WAN Interface

Status: ☒ Enable ☐ Disable

SD-WAN Interface Members

Interfaces	Gateway	Cost
ADSL (wan1)	192.168.144.1	0
Datos Vodafone (wan2)	0.0.0.0	0

SD-WAN Usage

Bandwidth Volume Sessions

Upstream

Downstream

100%

100%

Apply

En el desplegable que se nos abre , seleccionamos el botón +VPN

New SD-WAN Member

Interface

Gateway

Cost

Status

Search

+ VPN

mgmt

dmz

ha1

ha2


Rellenamos los datos para conectarnos a la sede central

Create IPsec VPN for SD-WAN members

1 Authentication

Name	vpn a central
Remote device	☒ IP Address ☐ Dynamic DNS
Remote IP address	
Outgoing Interface	☒ ADSL (wan1) ☐ X
Authentication method	☒ Pre-shared Key ☐ Signature
Pre-shared key	eye

vpn a central: Site to Site - FortiGate (SD-WAN)



< Back

Create

Cancel

Creamos una vpn en la sede central



Es muy importante definir en la configuración del túnel IPSEC de cada sede las redes internas que se vayan a utilizar, o de lo contrario no funcionará . También se puede utilizar la 0.0.0.0/0.0.0.0 para permitir todas

Referencias

- <https://naseros.com/2017/08/03/como-configurar-el-router-de-movistar-en-modo-bridge/>
- <https://naseros.com/2020/05/19/sustitucion-hgu-movistar-y-o2-por-un-router-neutro/>

From:

<http://wiki.intrusos.info/> - **LCWIKI**

Permanent link:

<http://wiki.intrusos.info/hardware:fortigate:vpn:sedeacentral>

Last update: **182023/01/ 13:45**

