

[fortigate](#), [versiones](#), [cambios](#)

Control de cambios en un Fortigate

Muchas veces necesitamos revertir nuestro equipo a una configuración anterior o bien tener un histórico de cambios que se han efectuado en el Fortigate para poder examinarlo.

El control de dichos cambios se encuentra en el widge de información de sistema , pinchando en el enlace **revisiones**

▼ Información de Sistema	
Estado de HA	Activo-Pasivo [Configurar]
Nombre de clúster	[Redacted]
Miembros de Clúster	[Redacted] (Maestro) [Redacted] (Esclavo)
Número de serie	[Redacted]
Modo de Operación	NAT [Cambiar]
Tiempo de Sistema	Fri Jun 15 10:54:05 2018 ([Redacted]) [Cambiar]
Versión de firmware	v5.2.13,build762 (GA) [Actualizar]
Configuración del Sistema	[Respaldo] [Restaurar] [Revisiones] [Dif]
Administradores Actuales	[Redacted] in Total [Detalles]
Tiempo activo	43 Día(s) 0 Hora(s) 34 Minuto(s)
Dominio Virtual	Deshabilitado

Obtenemos un listado y una serie de botones en la parte superior que nos va a permitir ver los detalles de una revisión, revertir una configuración, cargar una revisión o restaurar a fábrica.



si seleccionamos dos revisiones podemos pinchar en el botón **Dif** para ver en que se diferencian

En principio las revisiones no se guardan automáticamente al salir del dispositivo, sólo cada vez que el administrador del equipo pinche en enlace de respaldo. Si queremos que automáticamente se guarde la configuración cada vez que cerramos la sesión en el equipo deberemos de activarlo mediante la consola CLI:

```
config system global
set revision-backup-on-logout enable
end
```

Referencias

- <https://blog.webernetz.net/fortinet-feature-requests/#comment-47564>

Last update:
2023/01/18 14:16

hardware:fortigate:revisiones <http://wiki.intrusos.info/doku.php?id=hardware:fortigate:revisiones&rev=1529057407>

From:
<http://wiki.intrusos.info/> - **LCWIKI**

Permanent link:
<http://wiki.intrusos.info/doku.php?id=hardware:fortigate:revisiones&rev=1529057407>

Last update: **2023/01/18 14:16**

