

Resumen de servicios a habilitar o deshabilitar

Ejecutar

```
chkconfig --list | grep on
```

para ver que servicios están habilitados

Los niveles de ejecución son

- 0 → parada del sistema
- 1 → monousuario
- 2 → multiusuario sin red
- 3 → multiusuario
- 4 → libre
- 5 → gráfico
- 6 → reinicio sistema

Si queremos añadir un nuevo servicio/demonio, lo incluiremos en `etc/init.d/` y listo.

Para desactivar un servicio editamos el fichero `/etc/inetd.conf` que contiene los servicios que ofrece nuestra máquina al exterior. Para desactivar cualquiera de ellos solo tenemos que comentar la línea que lo activa colocando el carácter almohadilla (#) delante de él.

Después de modificar el fichero `/etc/inetd.conf` hacer un `kill - HUP /usr/sbin/inetd` para que se relea el fichero de configuración sobre la marcha.

Cuando el ordenador arranca se va a leer el contenido del directorio del runlevel predeterminado normalmente `/etc/rc2.d/` y se va a arrancar todo lo que allí aparezca comenzando por una S, si cambiamos la S por una K (fíjate en el directorio `/etc/rc6.d` que corresponde al runlevel 6 que es al que se pasa cuando apagamos el equipo), el proceso no se inicia.

Servicios que vienen por defecto a deshabilitar



Ojo los servicios a deshabilitar dependen de cada máquina. Esto es una lista genérica de servicios que vienen por defecto es un distribución centos y que normalmente no se usan

En una máquina virtual

- apmd (advanced power manager)
- anacron
- autofs
- avahi-daemon
- firstboot
- haldaemon
- hidd

- iscsi
- iscsid
- kudzu
- lvm2-monitor
- mcstrans
- mdmonitor
- messagebus
- microcode_ctl
- netfs quitar si no usamos nfs
- nfslock
- pcsd
- portmap quitar si no usamos nfs
- readahead_early
- rpcgssd quitar si no usamos nfs
- rpcidmapd quitar si no usamos nfs
- smartd

Si no usamos NFS

```
/sbin/chkconfig --level 0123456 portmap off
/sbin/chkconfig --level 0123456 nfslock off
/sbin/chkconfig --level 0123456 netfs off
/sbin/chkconfig --level 0123456 rpcgssd off
/sbin/chkconfig --level 0123456 rpcidmapd off
/sbin/chkconfig --level 0123456 autofs off
```

Deshabilitamos el correo

```
/sbin/chkconfig --level 0123456 sendmail off
```

Deshabilitamos la cola de impresión

```
/sbin/chkconfig --level 0123456 cups off
```

Otros

```
$ /sbin/chkconfig --level 0123456 xfs off $ /sbin/chkconfig --level 0123456 isdn off $ /sbin/chkconfig
--level 0123456 gpm off $ /sbin/chkconfig --level 0123456 pcmcia off
```

Paquete a desinstalar

```
rpm -e nombrepaquete
```

- apmd
- dosfstools
- ..

- ..
- .

Referencias

<http://www.cyberciti.biz/faq/linux-default-services-which-are-enabled-at-boot/>

From:

<http://wiki.intrusos.info/> - **LCWIKI**

Permanent link:

<http://wiki.intrusos.info/doku.php?id=linux:servicios&rev=1431194833>

Last update: **2023/01/18 13:55**

