

## Resumen de servicios a habilitar o deshabilitar

Ejecutar

```
chkconfig --list | grep on
```

para ver que servicios están habilitados

Los niveles de ejecución son

- 0 → parada del sistema
- 1 → monousuario
- 2 → multiusuario sin red
- 3 → multiusuario
- 4 → libre
- 5 → gráfico
- 6 → reinicio sistema

Si queremos añadir un nuevo servicio/demonio, lo incluiremos en `etc/init.d/` y listo.

Para desactivar un servicio editamos el fichero `/etc/inetd.conf` que contiene los servicios que ofrece nuestra máquina al exterior. Para desactivar cualquiera de ellos solo tenemos que comentar la línea que lo activa colocando el carácter almohadilla (`#`) delante de él.

Después de modificar el fichero `/etc/inetd.conf` hacer un `kill - HUP /usr/sbin/inetd` para que se relea el fichero de configuración sobre la marcha.

Cuando el ordenador arranca se va a leer el contenido del directorio del runlevel predeterminado normalmente `/etc/rc2.d/` y se va a arrancar todo lo que allí aparezca comenzando por una `S`, si cambiamos la `S` por una `K` (fíjate en el directorio `/etc/rc6.d` que corresponde al runlevel 6 que es al que se pasa cuando apagamos el equipo), el proceso no se inicia.

## Servicios que vienen por defecto a deshabilitar



Ojo los servicios a deshabilitar dependen de cada máquina. Esto es una lista genérica de servicios que vienen por defecto es un distribución centos y que normalmente no se usan

### En una máquina virtual

- `apmd` (advanced power manager)
- `anacron`
- `autofs`
- `avahi-daemon`
- `firstboot`
- `haldaemon`
- `hidd`

- iscsi
- iscsid
- kudzu
- lvm2-monitor
- mcstrans
- mdmonitor
- messagebus
- microcode\_ctl
- netfs quitar si no usamos nfs
- nfslock
- pcsd
- portmap quitar si no usamos nfs
- readahead\_early
- rpcgssd quitar si no usamos nfs
- rpcidmapd quitar si no usamos nfs
- smartd

Si no usamos NFS

```
/sbin/chkconfig --level 0123456 portmap off
/sbin/chkconfig --level 0123456 nfslock off
/sbin/chkconfig --level 0123456 netfs off
/sbin/chkconfig --level 0123456 rpcgssd off
/sbin/chkconfig --level 0123456 rpcidmapd off
/sbin/chkconfig --level 0123456 autofs off
```

### **Deshabilitamos el correo**

```
/sbin/chkconfig --level 0123456 sendmail off
```

### **Deshabilitamos la cola de impresión**

```
/sbin/chkconfig --level 0123456 cups off
```

### **Otros**

```
$ /sbin/chkconfig --level 0123456 xfs off $ /sbin/chkconfig --level 0123456 isdn off $ /sbin/chkconfig
--level 0123456 gpm off $ /sbin/chkconfig --level 0123456 pcmcia off
```

### **Paquete a desinstalar**

```
rpm -e nombrepaquete
```

- apmd
- dosfstools
- ..
- ..
- .

## Referencias

<http://www.cyberciti.biz/faq/linux-default-services-which-are-enabled-at-boot/>

From:

<http://wiki.intrusos.info/> - **LCWIKI**

Permanent link:

<http://wiki.intrusos.info/doku.php?id=linux:servicios>

Last update: **182023/01/ 13:11**

