

Acceso remoto a nuestro Equipo


Una de las cosas que podemos hacer con UDS es configurarlo para acceder remotamente a equipo físicos de nuestra oficina. Por supuesto el equipo deberá de estar encendido y tener habilitada la opción de conectarse por escritorio remoto.

Los pasos a seguir serían:

1. Creamos un nuevo servicio del tipo Static IP machine provider
2. Le asignamos un nombre y guardamos
3. Seleccionamos el servicio que acabamos de crear y en la pestaña inferior llamada Servicios → pinchamos el botón Nuevo
4. Seleccionamos Estática, IP Simple
5. Rellenamos los campos . En dirección ip podemos poner el nombre DNS del equipo.
6. Vamos a la opción Pools de servicios y pinchamos en el botón nuevo
7. Rellenamos los campos y en la casilla servicio base seleccionamos el equipo que creamos anteriormente y guardamos
 1. Volvemos a seleccionar el pool de servicio que acabamos de crear:
 2. vamos a la pestaña **Grupos** → Botón **Nuevo**
 3. Seleccionamos el autenticador y el grupo que tendrá acceso (tendrán que haber sido previamente creados)
 4. Pestaña Transportes → Botón nuevo
 5. Seleccionamos el transporte

Paso 1

Creación del Servicio del tipo **Static IP Machine Provider**



Nuevo proveedor de servicios de tipo Static IP Machines Provider

Etiquetas Añadir etiqueta...

Nombre

Comentarios

Prueba Cerrar Guardar

Registros de 1 a 8 de 6 seleccionar una fila

Resumen Servicios Uso Registros

Servicios de prueba

Nuevo	IP	Editar	Información	Borrar	XLS	Filtro
<input type="checkbox"/>	Estatica, IP Simple					
<input type="checkbox"/>	Estatica, Múltiples IPs					

No hay registros. Haga clic en una fila para seleccionarlo

Nuevo servicio de tipo Estatica, IP Simple

Etiquetas Añadir etiqueta...

Nombre

Comentarios




IP de Máquina

Cerrar Guardar

 Podemos poner la ip o si tenemos el DNS en nuestra red, el nombre dns completo del equipo

Paso 2

Creamos un nuevo Pool de Servicios



Paso 3

Para ese pool de servicios que acabamos de crear definimos el grupo y el transporte, que previamente deben de haber sido creados



A screenshot of a web interface dialog box titled "Agregar grupo". It contains two dropdown menus: "Autenticador" and "Grupo", both showing "Nothing selected". At the bottom right, there are two buttons: "Cerrar" (grey) and "Guardar" (blue).

En la pestaña transporte definimos el mismo



A screenshot of a web interface dialog box titled "Añadir transporte". It contains one dropdown menu labeled "Transporte" showing "Nothing selected". At the bottom right, there are two buttons: "Cerrar" (grey) and "Guardar" (blue).



En los ordenadores clientes es muy importante tener habilitado el escritorio remoto con la opción de permitir cualquier versión del escritorio remoto . Especialmente si van a hacerse a través de html5 rdp

From:
<http://wiki.intrusos.info/> - LCWIKI

Permanent link:
<http://wiki.intrusos.info/doku.php?id=virtualizacion:vdi:uds:accesoremoto>

Last update: **182023/01/ 13:46**

