## VMWARE VIEW 4

componentes:

- VMware View Connection Server: Será el servidor encargado de gestionar el entorno de escritorios virtuales, donde daremos acceso a los escritorios, los crearemos…
- VMware View Composer: Debe ir instalado en el/los servidor/es VMware vCenter Server. Es el servidor que nos permitirá distribuir los escritorios a los usuarios a partir de una misma imagen para todos. Aumentando la rapidez en la provisión de escritorios y además reduciendo las necesidades de almacenamiento!
- VMware View Connection Server (Security Server): Será el servidor que sin pertenecer a un Directorio Activo estará aislado totalmente en la DMZ dando acceso seguro desde el exterior a nuestros escritorios.
- VMware View Connection Server (Replica): Será el servidor adicional de nuestro entorno de escritorios virtuales, el servidor que compartira la información para disponer de una alta disponibilidad.
- VMware View Agent: Es el software que debemos instalar en el escritorio a publicar (en esta nueva versión podremos usar PCoIP).
- VMware View Client: Es el software que instalaremos para acceder a nuestro entorno de escritorios virtuales.
- VMware View Offline Client: A parte de lo anterior, nos permitirá llevarnos con nosotros el escritorio de una forma portátil para posteriormente sincronizarlo con el

Así cómo una tabla de los puertos a tener en cuenta:

| **ORIGEN** | **DESTINO** | **PUERTO** |
|---|---|---|
| ANY | Security Server | 443tcp (HTTPS) |
| Security Server | Connection Server | 8009tcp (AJP13) |
| Security Server | Connection Server | 4001tcp (JMS) |
| Agent | Connection Server | 4001tcp (JMS) |
| Connection Server | Connection Server 14100tcp (JMSIR) | |
| Agent | Client | 3389tcp (RDP) |
| Agent | Client | 32111tcp (USB) |
| Agent | Client | 50002tcp (PCoIP) |
| Client | Agent | 3389tcp (RDP) |
| Client | Agent | 32111tcp (USB) |
| Client | Agent | 50002tcp (PCoIP) |
| Connection Server | Catalogo Global | 3269tcp (CG SSL) |
| Connection Server | Catalogo Global | 3268tcp (CG) |
| Connection Server | Servidor LDAP | 389tcp (LDAP) |
| Connection Server | Servidor LDAP | 389udp (LDAP) |
| [Client Offline] | [ESX] | [902tcp] |
| [Client y/o Offline] | [Agent] | [9427tcp (MMR) |

From:
https://wiki.intrusos.info/ - **LCWIKI**

Permanent link:
**https://wiki.intrusos.info/doku.php?id=virtualizacion:vmware:view**

Last update: **182023/01/ 13:37**