

Acceso remoto a nuestro Equipo


Una de las cosas que podemos hacer con UDS es configurarlo para acceder remotamente a equipo físicos de nuestra oficina. Por supuesto el equipo deberá de estar encendido y tener habilitada la opción de conectarse por escritorio remoto.

Los pasos a seguir serían:

1. Creamos un nuevo servicio del tipo Static IP machine provider
2. Le asignamos un nombre y guardamos
3. Seleccionamos el servicio que acabamos de crear y en la pestaña inferior llamada Servicios → pinchamos el botón Nuevo
4. Seleccionamos Estática, IP Simple
5. Rellenamos los campos . En dirección ip podemos poner el nombre DNS del equipo.
6. Vamos a la opción Pools de servicios y pinchamos en el botón nuevo
7. Rellenamos los campos y en la casilla servicio base seleccionamos el equipo que creamos anteriormente y guardamos
 1. Volvemos a seleccionar el pool de servicio que acabamos de crear:
 2. vamos a la pestaña **Grupos** → Botón **Nuevo**
 3. Seleccionamos el autenticador y el grupo que tendrá acceso (tendrán que haber sido previamente creados)
 4. Pestaña Transportes → Botón nuevo
 5. Seleccionamos el transporte

Paso 1

Creación del Servicio del tipo **Static IP Machine Provider**



Nuevo proveedor de servicios de tipo Static IP Machines Provider

Etiquetas

Nombre

Comentarios

Añadir etiqueta...

Nombre de este elemento

Comentarios para este elemento

Prueba

Cerrar

Guardar

Registros de 1 a 6 de 6 Seleccionar una fila

Resumen Servicios Uso Registros

Servicios de prueba

Nuevo

Editar

Información

Ver

XLS

Estática, IP Simple

Estática, Múltiples IPs

Comentarios

Tipo

Pool de Servicios

Servicios de usuario

Vacio

No hay registros. Haga clic en una fila para seleccionarla

Nuevo servicio de tipo Estática, IP Simple

Etiquetas

Nombre

Comentarios

IP de Máquina

Añadir etiqueta...

ordenadorLC

Comentarios para este elemento

192.168.1.100

Cerrar


Guardar



Podemos poner la ip o si tenemos el DNS en nuestra red, el nombre dns completo del equipo

Paso 2

Creamos un nuevo Pool de Servicios



The screenshot shows the UDS web interface. At the top, there is a sidebar menu with the following items: Resumen, Servicios, Autenticadores, Os Managers, Conectividad, Calendarios, Pools de servicios (highlighted with a mouse cursor), and Herramientas. The main content area displays a table titled 'Grupos asignados' with columns for Nombre, Comentarios, and Estado. The table is currently empty, showing only a 'Vacío' row. Below the table, there are tabs for 'Principal', 'Avanzado', 'Visualización', and 'Disponibilidad'. The 'Principal' tab is active, showing fields for 'Etiquetas' (with a '+ Añadir etiqueta...' button), 'Nombre' (ordLC), 'Nombre corto' (ordLC), 'Comentarios' (Comentarios para este elemento), 'Servicio base' (Equipos TIC\ORDLC), and 'OS Manager' (Nothing selected). At the bottom right, there are 'Cerrar' and 'Guardar' buttons.

UDS

- Resumen
- Servicios
- Autenticadores
- Os Managers
- Conectividad
- Calendarios
- Pools de servicios**
- Herramientas

Resumen Servicios asignados Grupos Transportes Acciones programadas Calendarios de acceso Registros

Grupos asignados

Nuevo Filtro

Nombre	Comentarios	Estado
Vacío		

Editar service pool ordLC

Principal Avanzado Visualización Disponibilidad

Etiquetas

Nombre

Nombre corto

Comentarios

Servicio base

OS Manager

Paso 3

Para ese pool de servicios que acabamos de crear definimos el grupo y el transporte, que previamente deben de haber sido creados



En la pestaña transporte definimos el mismo



En los ordenadores clientes es muy importante tener habilitado el escritorio remoto con la opción de permitir cualquier versión del escritorio remoto . Especialmente si van a hacerse a traves de html5 rdp

From:
<http://wiki.intrusos.info/> - **LCWIKI**

Permanent link:
<http://wiki.intrusos.info/virtualizacion:vdi:uds:accesoremoto>

Last update: **182023/01/ 13:46**

