Acceso remoto a nuestro Equipo

Una de las cosas que podemos hacer con UDS es configurarlo para acceder remotamente a equipo físicos de nuestra oficina. Por supuesto el equipo deberá de estar encendido y tener habilitada la opción de conectarse por escritorio remoto.

Los pasos a seguir serían:

1. Creamos un nuevo servicio del tipo Static IP machine provider
2. Le asignamos un nombre y guardamos
3. Seleccionamos el servicio que acabamos de crear y en la pestaña inferior llamada Servicios → pinchamos el botón Nuevo
4. Seleccionamos Estática, IP Simple
5. Rellenamos los campos . En dirección ip podemos poner el nombre DNS del equipo.
6. Vamos a la opción Pools de servicios y pinchamos en el botón nuevo
7. Rellenamos los campos y en la casilla servicio base seleccionamos el equipo que creamos anteriormente y guardamos
    1. Volvemos a seleccionar el pool de servicio que acabamos de crear:
    2. vamos a la pestaña **Grupos** → Botón **Nuevo**
    3. Seleccionamos el autenticador y el grupo que tendrá acceso (tendrán que haber sido previamente creados)
    4. Pestaña Transportes → Botón nuevo
    5. Seleccionamos el transporte


UDS
Servicios
Proveedores de servicios
Nuevo
Editar
Mantenimiento
Borr
Proveedor de plataforma Azure
Proveedor de Plataforma HyperV (experimental)
Proveedor de Plataforma Nutanix Acrópolis
Proveedor de plataforma OpenGnsys
Proveedor de Plataforma OpenNebula
Proveedor de Plataforma OpenStack
Proveedor de plataforma OpenStack legacy
Proveedor de plataforma RDS
Proveedor de Plataforma VMware vCenter
Proveedor de Plataformas oVirt/RHEV
Proveedor de plataformas XenServer/XCP-ng
Static IP Machines Provider
VCloud Director plataforma proveedor
Nuevo proveedor de servicios de tipo Static IP Machines Provider
Etiquetas
Añadir etiqueta...
Nombre
Nombre de este elemento
Comentarios
Comentarios para este elemento
Prueba
Cerrar
Guardar


Registros de 1 a 6 de 6 Seleccionar una fila
Resumen
Servicios
Uso
Registros
Servicios de prueba
Nuevo
Editar
Información
Borrar
Xls
Filtro
Estatica, IP Simple
Estatica, Múltiples IPs
Comentarios
Tipo
Pools de Servicios
Servicios de usuario
VACIO
No hay registros Haga clic en una fila para seleccionarla
Nuevo servicio de tipo Estatica, IP Simple
Etiquetas
Añadir etiqueta...
Nombre
ordenadorLC
Comentarios
Comentarios para este elemento
IP de Máquina
192.168.1.100
Cerrar
Guardar


UDS
Resumen
Servicios
Autenticadores
Os Managers
Conectividad
Calendarios
Pools de servicios
Herramientas



From:
http://wiki.intrusos.info/ - **LCWIKI**

Permanent link:
http://wiki.intrusos.info/doku.php?id=virtualizacion:vdi:uds:accesoremoto&rev=1593589994

Last update: **2023/01/18 14:40**