

VMWARE VIEW 4

componentes:

- VMware View Connection Server: Será el servidor encargado de gestionar el entorno de escritorios virtuales, donde daremos acceso a los escritorios, los crearemos...
- VMware View Composer: Debe ir instalado en el/los servidor/es VMware vCenter Server. Es el servidor que nos permitirá distribuir los escritorios a los usuarios a partir de una misma imagen para todos. Aumentando la rapidez en la provisión de escritorios y además reduciendo las necesidades de almacenamiento!
- VMware View Connection Server (Security Server): Será el servidor que sin pertenecer a un Directorio Activo estará aislado totalmente en la DMZ dando acceso seguro desde el exterior a nuestros escritorios.
- VMware View Connection Server (Replica): Será el servidor adicional de nuestro entorno de escritorios virtuales, el servidor que compartira la información para disponer de una alta disponibilidad.
- VMware View Agent: Es el software que debemos instalar en el escritorio a publicar (en esta nueva versión podremos usar PCoIP).
- VMware View Client: Es el software que instalaremos para acceder a nuestro entorno de escritorios virtuales.
- VMware View Offline Client: A parte de lo anterior, nos permitirá llevarnos con nosotros el escritorio de una forma portátil para posteriormente sincronizarlo con el

Así cómo una tabla de los puertos a tener en cuenta:

ORIGEN	DESTINO	PUERTO
ANY	Security Server	443tcp (HTTPS)
Security Server	Connection Server	8009tcp (AJP13)
Security Server	Connection Server	4001tcp (JMS)
Agent	Connection Server	4001tcp (JMS)
Connection Server	Connection Server	14100tcp (JMSIR)
Agent	Client	3389tcp (RDP)
Agent	Client	32111tcp (USB)
Agent	Client	50002tcp (PCoIP)
Client	Agent	3389tcp (RDP)
Client	Agent	32111tcp (USB)
Client	Agent	50002tcp (PCoIP)
Connection Server	Catalogo Global	3269tcp (CG SSL)
Connection Server	Catalogo Global	3268tcp (CG)
Connection Server	Servidor LDAP	389tcp (LDAP)
Connection Server	Servidor LDAP	389udp (LDAP)
[Client Offline]	[ESX]	[902tcp]
[Client y/o Offline]	[Agent]	[9427tcp (MMR)]

From:

<http://wiki.intrusos.info/> - **LCWIKI**

Permanent link:

<http://wiki.intrusos.info/doku.php?id=virtualizacion:vmware:view>

Last update: **2023/01/18 14:37**

