kms,, 2008,, datacenter,, windows,, licencias,, activación

Instalación de un Servidor KMS

Para la instalación de un servidor kms en windows server 2008 , debemos de seguir estos pasos:

- Buscar la clave de activación del servidor
- Activar el servicio de registro
- Permitir el acceso en el firewall
- Añadir registro en el DNS

Paso 1

Desde el portal de licencias de Microsoft nos descargamos la clave de activación de nuestro servidor KMS

Paso 2

Abrimos en el servidor una terminal de comandos **CMD** y vamos al directorio c:/windows/system32

```
cd c:\windows\system32
```

dentro del directorio anterior ejecutamos


```
cscript.exe slmgr.vbs /ipk clave KMS
```



Si todo ha ido bien nos saldrá un mensaje de que la clave se instaló correctamente

Paso 3

Ahora debemos de permitir en el firewall del servidor el **Servicio de administración de claves (Key Management Service) **. Abrimos el administrador del firewall



Paso 4

Reiniciamos el servicio de administración de claves

```
net stop sppsvc && net start sppsvc
```

Paso 5

Para que los equipos clientes puedan encontrar al servidor que provee la activación en la red interna, se debe crear un registro DNS de tipo SRV. Los equipos buscarán este registro y solicitarán su activación.

Para crear el registro DNS:

- Abrimos la consola de administración del DNS de nuestro dominio
- Expandimos **Zonas de Búsqueda Directas** Forward Lookup Zones
- Expandir la zona DNS correspondiente al dominio de los equipos.
    - Clic derecho sobre _tcp y clic en **Registros nuevos ** (Other New records)
    - En la lista hacer clic sobre **Registro de Servicio (SRV)** (Service Location SRV)
    - Llenar los siguientes campos:
        - Servicio = _VLMCS
        - Protocolo = _tcp
        - Prioridad = 0
        - Peso = 0
        - Número de Puerto= 1688
        - Host que ofrece este servicio = “nombre fqdn del servidor kms“ Clic en OK

Paso 6 Configurar los Clientes

Por defecto no tenemos que configurar nada más en el cliente. En el caso de que no funcione debemos de revisar que la red permita el autodescubrimiento DNS, y que estamos usando uno de los SO que permita el servidor de kms, es decir, no podemos activar un Windows Server 2012 desde un servidor kms de 2008

Si quieres convertir una instalación de Windows con clave MAK a KMS, primero debes de cambiarle la clave a una de las del KMS y después reactivarla:

```
slmgr /ipk claveKMS
slmgr /ato
```

Referencias

- https://bluesolutionschile.wordpress.com/2016/03/02/servidor-kms-windows-server-2008-r2/
- https://ivan.dretvic.com/2011/06/how-to-configure-a-kms-server-in-windows-server-2008-r2/
- https://www.petenetlive.com/KB/Article/0000582

From:
https://wiki.intrusos.info/ - **LCWIKI**

Permanent link:
https://wiki.intrusos.info/doku.php?id=windows:2008:kms

Last update: **182023/01/ 13:37**